



Edit page

Add transitions – Preset


In Davinci Resolve > Preferences – Standaard lengte instellen



Effects > Toolbox > Audio transitions



Effects > Toolbox > Video transitions



Edit page

Add transitions

1. Selecteer alle clip's met CTRL-A (pc) of CMD-A (mac)
2. Als clips te klein zijn krijg je een melding.
3. Ga naar menu "Timeline > Add transition "

Of:

Video en Audio





CTRL-T (pc) of CMD-T (mac)

Alleen Video

ALT-T (pc) of Option-T (mac)

Alleen Audio

Shift-T (pc en mac)



Edit-page

Timeline

Action	Mac	PC
Go to First Frame	;	;
Go to Last Frame	'	'
Play Around Current Frame	/	/
Go to Timeline Start	Function + Left Arrow	Home
Go to Timeline End	Function + Right Arrow	End
Previous Clip / Edit	Arrow Up	Arrow Up
Next Clip / Edit	Arrow Down	Arrow Down
Step One Frame Reverse	Arrow Left	Arrow Left
Step One Frame Forward	Arrow Right	Arrow Right



Edit-page

Marking

Action	Mac	PC
Mark In	I	I
Mark Out	O	O
Clear In	Option + I	Alt + I
Clear Out	Option + O	Alt + O
Mark Clip	X	X
Add Marker	M	M
Add & Modify Marker	Command + M	Control + M
Modify Marker	Shift + M	Shift + M
Delete Marker	Option + M	Alt + M



Edit-page

Playback

Action	Mac	PC
Pause/Start Playback	Space	Space
Play Reverse	J	J
Stop	K	K
Play Forward	L	L
Fast Forward	Shift + L	Shift + L
Fast Reverse	Shift + J	Shift + J
Loop/Unloop	Command + /	Control + /
Play In To Out	Option + /	Alt + /
Play To Out	Option + Command + /	Alt + Control + /



Edit-page

Playback




Cut/Edit-page

Keyboard editing

“v”

Plaats “playhead” op dichtstbijzijnde overgang



Cut/Edit-page

Keyboard editing

“U” (kortstondig indrukken)


Video en audio

1^e U - Selecteert beide zijden

2^e U - Of zijde links

3^e U - Of zijde rechts

Met “,” en “.” kan je dan trimmen



Cut/Edit-page

Keyboard editing

ALT+U / OPT+U

Meerder keren indrukken, (niet vasthouden)

1^e keer - Videotrack en audiotrack

2^{de} keer - Videotrack

3^{de} keer - Audiotrack


Daarna "U"

Video en audio

1^e U - Selecteert beide zijden

2^e U - Of zijde links

3^e U - Of zijde rechts



Met “,” en “.” kan je dan trimmen



Cut/Edit-page


Keyboard editing

Dynamic Trim mode

“W” – activeert Dynamic Trim Mode

Met “S” kies je:

- Slip
- Slide




Cut/Edit-page

Keyboard editing

Frame(s) verplaatsen van beelden (nudge)

1 frame
, naar links
. naar rechts


Multiframe
Shift + , naar links
shift + . naar rechts



Edit-page

Keyboard editing

Selecteert alle clips aan de rechterzijde van de “playhead”



Edit-page

Keyboard editing


Selecteert alle clips aan de linkerzijde van de "playhead"



Edit-page

Keyboard editing

Selecteer een "clip" en verplaats die met deze "shortcut" naar rechts
"Period" is punt "."



Edit-page

Keyboard editing

Selecteer een "clip" en verplaats die met deze "shortcut" naar links
"Comma" is komma ","

Shortcut:



"Ctrl + Shift + Comma" (Left)

"Command + Shift + Comma" (Left, Mac)


Afspelen (k)

Cut-page

Split edit




Enlarge track
- Laat video en audio track vergroot zien



Normaal




Door met de muis op het audio deel te gaan staan kan je geluidsspoor apart editen.




J en L cut



Ripple Edit



Roll Edit




Slip Edit

Met "S" kies je:

- Slip
- Slide




J K L




Slide Edit

Met "S" kies je:

- Slip
- Slide



J K L



Slide Edit



To trim with the keyboard:

- 1 Press T to select the Trim tool.
- 2 To trim the selection, do one of the following:
 - **To slide a clip:** Press Shift-V to select a clip, and press the Comma key to slip it one frame to the left, or the Period to slip it one frame to the right. Shift-Comma and Shift-Period slips the clip in 5-frame increments.
 - **To slip a clip:** Press Shift-V to select a clip, then press the S key to toggle to Slip mode (pressing S again toggles back to Slide mode) and press Comma or Period to slide its contents to the left or right. Shift-Comma and Shift-Period slides the contents in 5-frame increments.
 - **To roll an edit:** Press V to select an edit point, then press the Comma key to nudge it one frame to the left, or the Period to nudge it one frame to the right. Shift-Comma and Shift-Period rolls the edit in 5-frame increments.
 - **To ripple an edit:** Press V to select an edit point, then press U to select either the incoming or outgoing side of the edit by itself. Then, press the Comma key to ripple the selected In or Out point of the clip to the left, or the Period to ripple it one frame to the right. Shift-Comma and Shift-Period ripples in 5-frame increments.





Cut-page

Ripple On - “aan” en “uit” zetten



Cut-page staat geen “gaten” toe





Met “Ripple On” uitgeschakeld kan je wel “gaten” maken.



Edit-page

Superscale


“Superscale” maakt het mogelijk om beelden met een lage resolutie op te schalen naar hogere resoluties met behoud de beeldkwaliteit.




Edit-page

Dia show - afbeelding schalen



1 Preferences > User > Editing > Standard still duration



2 Selecteer de afbeeldingen



3 Retime and scaling > Scaling > Fill






Deze zorgt ervoor dat de afbeelding geschaald wordt tussen de linker en rechterzijde van het beeld.



Edit-page

Dia show – tijdlengte veranderen

- 1 Selecteer alle clips, dan naar snelmenu, kies “change clip duration”



Edit-page

Tussenruimte (gaps) verwijderen

1^e manier, "single gap's"

Klik in ruimte tussen 2 beelden, dan via snelmenu "Ripple Delete"



Tweede manier, "multiple gap's"

Alles selecteren, "Edit > Delete Gaps"

